

VGTU BEVIELIO RYŠIO KONFIGŪRAVIMO UBUNTU OPERACINEI SISTEMAI INSTRUKCIJA

Norėdami naudotis VGTU bevielio tinklo ištekliais turite žinoti naudotojo vardą ir slaptažodį.

Naudotojo vardas yra [prisijungimo vardas](#)

Slaptažodis – **elektroninių paslaugų slaptažodis**.

- Jei esate VGTU darbuotojas, tai jūsų [prisijungimo vardas](#) bus toks pat kaip ir jungiantis prie informacinės VGTU sistemos (prie žiniaraščių arba prie asmeninių įsakymų).
- Jei esate VGTU studentas, tai jūsų [prisijungimo vardas](#) bus studento pažymėjimo numeris.

Naudotojo konfigūracija

1. Pasirinkite [Wi-Fi Network Authentication Required](#), atsivėrusiame lange pasirinkite ir įveskite pagal žemiau esantį paveikslėlį nustatymus.



Authentication: **Protected EAP (PEAP)**

Anonymous: **prisijungimo vardą**

CA certificate; **pasirinkite /etc/ssl/certs/AddTrust_External_Root.pem**

Peap version: **Automatic**

Inner authentication: **MSCHAPv2**

Username: **prisijungimo vardą**

Password: **slaptažodį**

2. Jei Jūsų nešiojamasis kompiuteris turi savitą programinę bevielio ryšio sietuvo (adapterio) valdymo programinę įrangą arba Jūs nesugebate susikonfigūruoti savo nešiojamojo kompiuterio, prašome kreiptis pagalbos telefonu 2744918 (vietinis 9918) arba registruoti svetainėje <http://pagalba.vgtu.lt> .
3. Kaip reikia naudotis **VGTU** bevieliu tinklu, nustato VGTU kompiuterių tinklo naudojimosi taisyklės. **Griežtai draudžiamas autorinių kūrinių platinimas (filmų, muzikos, kompiuterinių žaidimų bei programų), p2p programų naudojimas (Torrent, eMule, eDonkey ir kt.).** Susipažinti su šiomis taisyklėmis galite žemiau nurodytomis nuorodomis. Vartotojas, pažeidęs taisykles, bus blokuojamas, apie tai bus informuotas padalinio vadovas arba dekanas. **Laikoma, kad naudotojas, prisijungęs prie VGTU tinklo, automatiškai patvirtina, kad sutinka su ankščiau minėtomis taisyklėmis.**