

VILNIUS TECH BEVIELIO RYŠIO KONFIGŪRAVIMO UBUNTU OPERACINEI SISTEMAI INSTRUKCIJA

Norėdami naudotis **VILNIUS TECH** bevielio tinklo ištekliais turite žinoti naudotojo vardą ir slaptažodį.

Naudotojo vardas yra [prisijungimo vardas](#)

Slaptažodis – **elektroninių paslaugų slaptažodis**.

- Jei esate VILNIUS TECH darbuotojas, tai jūsų [prisijungimo vardas](#) bus **toks pat kaip ir jungiantis prie informacinės VILNIUS TECH sistemos** (prie žiniaraščių arba prie asmeninių įsakymų).
- Jei esate VILNIUS TECH studentas, tai jūsų [prisijungimo vardas](#) bus **studento pažymėjimo numeris**.

Naudotojo konfigūracija

1. Pasirinkite **Wi-Fi Network Authentication Required**, atsivėrusiame lange pasirinkite ir įveskite pagal žemiau esantį paveikslėlį nustatymus.



Authentication: **Protected EAP (PEAP)**

Anonymous: **prisijungimo vardą**

CA certificate; **pasirinkite /etc/ssl/certs/AddTrust_External_Root.pem**

Peap version: **Automatic**

Inner authentication: **MSCHAPv2**

Username: **prisijungimo vardą**

Password: **slaptažodį**

2. Jei Jūsų nešiojamasis kompiuteris turi savitą programinę bevielio ryšio sietuvo (adapterio) valdymo programinę įrangą arba Jūs nesugebate susikonfigūruoti savo nešiojamojo kompiuterio, prašome kreiptis pagalbos telefonu (0 5) 2744918 (vietinis 9918) arba registruoti svetainėje <http://pagalba.vilniustech.lt>.
3. Kaip reikia naudotis **VILNIUS TECH** bevieliu tinklu, nustato VILNIUS TECH kompiuterių tinklo naudojimosi taisyklės.

Griežtai draudžiamas autorių kūrinių platinimas (filmų, muzikos, kompiuterinių žaidimų bei programų), p2p programų naudojimas (Torrent, eMule, eDonkey ir kt.). Susipažinti su šiomis taisyklėmis galite žemiau nurodytomis nuorodomis. Vartotojas, pažeidęs taisykles, bus blokuojamas, apie tai bus informuotas padalinio vadovas arba dekanas. **Laikoma, kad naudotojas, prisijungęs prie VILNIUS TECH tinklo, automatiškai patvirtina, kad sutinka su ankščiau minėtomis taisyklėmis.**